

## Краткое руководство по установке системы Интернет-клиент АО «Первый Дортрансбанк»

После оформления дополнительного соглашения, получения ключевого носителя и реквизитов персонального пароля, клиент может приступить к установке системы на своём ПК.

На текущий момент система работает на ОС Windows 7/8/8.1/10 с браузерами Internet Explorer 11, Opera, Mozilla FireFox, Chrome, Yandex. На прочих не тестировалось.


!!!При работе на Windows XP возможны работа через любые браузеры, кроме Internet Explorer.

!!!В браузере Mozilla FireFox рекомендуется отключить плагин работы с eToken


Инструменты->Настройки->Дополнительно->Шифрование Там нажать на "Устройства защиты" выбрать eToken и нажать кнопку "Выгрузить".




### Установка

1. [Скачать драйвер RuToken](#)
2. Установить драйвер.
3. Для Windows 7, 8,8.1,10 отключить «Контроль изменения параметров учетных записей»  
Для этого нажать кнопку «ПУСК», ввести в «найти программы и файлы» УАС. Опустить ползунок вниз. Перезагрузиться.
4. Для входа в систему можете воспользоваться
  - 1) Ссылкой на сайте [www.dtb1.ru](http://www.dtb1.ru)
  - 2) Сделать закладку или добавить в избранное узел <https://ibank.dtb1.ru/>
5. При первом входе необходимо загрузить и установить плагин с правами администратора.




6. Запустить установку плагина





7. При первом входе укажите браузеру запускать плагин

8. Нажимаем «Безопасная авторизация», нацеливаем мышкой логин и пароль (с листа) Далее...



9. При каждом входе в систему, клиент должен ввести свои учётные данные (логин и пароль), а также пройти дополнительную авторизацию. Для дополнительной авторизации используется ключ на носителе RuToken. Отметим (что доступ к ключу на токене также защищен паролем (PIN)). По умолчанию используется PIN-код пользователя состоящий из 8 цифр «12345678» и PIN-код администратора состоящий также из 8 цифр «87654321»

**В целях безопасности мы рекомендуем их изменить.**

